

# Xmame街机模拟器编译安装

## 游戏ROM下载



<http://www.kuaihou.com/s/jiejiroms/>

## 编译安装步骤

### 1、下载Xmame源码

下载地址：<https://github.com/RobinDX/xmame>

在终端中输入：

```
$git clone https://github.com/RobinDX/xmame.git
$cd xmame
```

### 2、修改makefile

579行：MY\_CPU = i386 改为 MY\_CPU = risc\_lsb (最低位有效的精简指令集cpu)

### 3、安装编译需要的库

编译中必须的库有 expat[]libxv[]如缺少其他库，请根据编译错误提示信息自行搜索包名安装）。

debian系统下：

```
$sudo apt-get install libexpat-dev libxv-dev
```

### 4、编译

```
$make
$make install
```

### 5、运行游戏

在用户根目录创建 roms 目录，将下载好的 rom 放到 roms 目录里

```
$cd ~  
$mkdir roms
```

复制 rom 到 roms 目录里

在用户根目录打开终端，启动模拟器

例：启动三国志(rom 名 wof.zip)

```
$xmame.x11 roms/wof.zip -s 2 -ef 1  
#-s 表示放大倍数为2，你也可以使用-fullscreen 全屏代替  
#-ef 1就是滤镜了，可以使用xmame.SDL --help查看 ef项支持的滤镜
```

如果玩 neogeo 的游戏（合金弹头、拳皇）需要下载 neogeo 的 bios 解压到 neogeo 目录，把 neogeo 目录放到 roms 下面即可。

neogeo 的 rom 下载：



[https://pan.baidu.com/s/13O\\_gOccbUhrNjd2QlpXr-w](https://pan.baidu.com/s/13O_gOccbUhrNjd2QlpXr-w) 提取码:  
7pgb

## 6、键盘操作

第一次运行游戏，按K

9：投币

1、2、3：对应1P 2P 3P

1P操作：方向键，左ctrl,左Alt

F1到F10 功能键

F6 调节画面帧数

## 参考

龙芯2F平台街机游戏模拟器安装：<http://blog.chinaunix.net/uid-25298908-id-170484.html>

From:  
<https://wiki.chuang.ac.cn/> - 创学院百科

Permanent link:  
<https://wiki.chuang.ac.cn/loongson:game:xmame>

Last update: **2022/09/23 20:12**

